

Sentinel DRIVER

(inštalácia HW USB kľúča)

WINDOWS 98 SE :

Po vložení hardvérového kľúča do počítača Vás systém vyzve, aby ste mu zadali umiestnenie ovládača. Ovládač sa nachádza na CD WISSWN v adresáre SUPERPRO čiže stačí mu zadať nasledujúcu cestu:

CDROM:\SUPERPRO\WIN_9x\USB98

Windows si potom automaticky nainštaluje ovládač k danému kľúču a uloží si ho do pamäti čo umožní i pri opätovnom vybratí a spätnom zasunutí kľúča do počítača neopakovať túto celú procedúru.

WINDOWS NT/2000 :

Inštalácia spočíva v dvoch krokoch. Prvým krokom je nainštalovať všeobecný ovládač a potrebné knižnice pre daný operačný systém. Po vložení CD WISSEN do CD-ROM mechaniky sa spustí štartovacia obrazovka s pár dostupnými voľbami. Treba kliknúť na tlačidlo **SENTINEL** aby sme nainštalovali potrebné knižnice. V novootvorenom okne zvolíme z menu voľbu **Functions** a zo záložky vyberieme **Install Sentinel DRIVER**. Nasleduje nútený reštart PC. Po reštarte zapojíme USB kľúč a počítač nás vyzve aby sme zadali umiestnenie ovládača.

CDROM:\SUPERPRO\WIN_NT\I386

Windows si potom automaticky nainštaluje ovládač k danému kľúču a uloží si ho do pamäti čo umožní i pri opätovnom vybratí a spätnom zasunutí kľúča do počítača neopakovať túto celú procedúru.

WINDOWS NT/2000 :

Skôr než zapojíte hardvérový kľúč treba nainštalovať potrebný ovládač. Celý proces je automatizovaný a na to aby sa spustil treba spustiť inštalačný súbor

CDROM:\SUPERPRO\XP\ssd5410-32bit.exe

Označenie súboru sa môže meniť v závislosti na verzii ovládača dodaného výrobcom. Po úspešnej inštalácii nasleduje reštart PC a zapojenie hardvérového kľúča

V prípade že si nebudete istý ako a čo nainštalovať poradíte sa s naším technickým oddelením